




3DMS Data Perf



0006T08-A du 27/05/2021 / Version logiciel 1.3.0.0

Table des matières

1 Interface de 3DMS Data Perf.....	3
------------------------------------	---

1 Interface de 3DMS Data Perf

Sélection de la carte de la session (par défaut la carte est sélectionnée automatiquement)

Type de chrono de la session sélectionnée. Pour les anciens 3DMS équipés d'un capteur de bande magnétique, choix du type de chrono GPS ou Magnétique

Sélection du tour

Temps idéal de la session sélectionnée. Le temps idéal représente la somme des meilleurs partiels de la session sélectionnée

Liste des 3DMS et de leurs sessions. Possibilité de créer des dossiers, de renommer les fichiers de sessions et de les organiser. En gras, les nouvelles sessions.

Vitesse maximum de la session sélectionnée

Tableau de chronos de la session sélectionnée. En jaune, les meilleurs partiels. En vert, le meilleur tour.

Vitesse, accélération/décélération et angle d'inclinaison en fonction de la position du curseur sur la trajectoire

Carte avec la trajectoire du tour sélectionné. En vert, les phases d'accélération. En noir, les phases neutres. En rouge, les phases de décélération.

Tour	Type de tour	% Référence	Temps cumulé	Temps au tour	Partiel1	Partiel2	Partiel3	Partiel4	Partiel5
4	Complet	Référence	08:35.84	02:06.62	00:32.04	00:29.56	00:18.32	00:22.95	00:23.14
5	Complet	100.17%	10:42.69	02:06.84	00:32.07	00:29.74	00:18.83	00:23.15	00:23.02
6	Complet	101.17%	12:50.80	02:08.11	00:32.26	00:30.27	00:19.61	00:23.33	00:22.62
7	Complet	101.18%	14:58.91	02:08.11	00:32.81	00:29.70	00:18.99	00:22.96	00:23.63
8	Incomplet				00:32.22	00:29.38	00:18.67	00:25.03	

Astuces :

- Touche F2 ou clic droit sur une session ou un dossier pour le renommer
- Touche Suppr ou Clic droit sur une session ou un dossier pour le supprimer (placé dans la corbeille Windows). Shift+Suppr pour le supprimer définitivement
- Molette de la souris pour zoomer/dézoomer sur la carte (si la carte est petite, le zoom n'étant pas utile, il ne fonctionnera pas)
- Clic droit sur un 3DMS ou un dossier pour ajouter un sous-dossier
- On peut ouvrir plusieurs fenêtres de 3DMS Data Perf pour comparer plusieurs tours par exemple